

MONTAGE BAS DE LIGNE A 2 AVANCONS et 1 TRAINARD TORSADES

bdl 2at + 1tt 1 – avril 2008

- préparer les avançons (fluorocarbone dia. 0.275) en réalisant une torsade de 18 cm, collée et en rapportant un nœud d'arrêt pour sécuriser le montage (le coller, aussi)
- préparer le traînard (fluorocarbone dia 0.4) en réalisant une torsade de 20 à 22 cm, collée et en rapportant un nœud d'arrêt à chacune des extrémités de la torsade pour sécuriser le montage (les coller, aussi)
- Fixer un émerillon à agrafe ou une agrafe sur le corps de bas de ligne (fluorocarbone dia. 0.50) et le couper à 2.40 m.
- Fixer l'émerillon sur la règle de montage à la position "0".

- Faire un nœud simple à 9 cm de la base du bas de ligne
- Enfiler 2 perles de rocaille, une perle dia. 5, le traînard, une perle dia.5 puis 2 perles de rocaille
- Faire un nœud simple, de telle façon que l'ensemble des perles présente un jeu de 5 mm environ.

- Faire un nœud simple à 99 cm de la base du bas de ligne
- Enfiler 2 perles de rocaille, une perle dia. 5 puis 2 perles de rocaille
- Faire un nœud simple, de telle façon que l'ensemble des perles présente un jeu de 5 mm environ.

- Faire un nœud simple à 159 cm de la base du bas de ligne
- Enfiler 2 perles de rocaille, une perle dia. 5 puis 2 perles de rocaille
- Faire un nœud simple, de telle façon que l'ensemble des perles présente un jeu de 5 mm environ.

- Réaliser la boucle de fixation supérieure.
- Enfiler les avançons dans les perles dia. 5 supérieures et fixer les hameçons en respectant le cote de longueur (55)
- Compléter le traînard en ajoutant le fluorocarbone dia. 0.275 (nœud de chirurgien) et fixer l'hameçon en respectant les cotes de longueur (60+25=85)

COMPOSANTS NECESSAIRES

- Fluorocarbone dia. 0.5 (ne pas descendre en dessous car les nœuds d'arrêt affaiblissent le bas de ligne et pourraient créer un risque de rupture lors de lancers "musclés")
- Fluorocarbone dia. 0.40 et 0.275
- 3 hameçons 6 ou 4
- 4 perles incolores dia. 5 (chez Pénélope / Guérande : "perle de rocaille 5/0 – cristal") ou à défaut 4 perles oeufs de saumon.
- 12 mini perles de rocaille incolores
- 1 agrafe ou 1 émerillon à agrafe
- Colle cyanoacrylate (Super Glue, Crazy Glue, Sader Glue,...)

Remarques: il est possible de n'utiliser que l'un ou l'autre des systèmes de fixation des traînard (2 perles) ou avançon (1 perle) pour construire un bas de ligne.

Le montage à une seule perle permet de changer très facilement les avançons et à un effet "clipot".

Le montage à 2 perles convient mieux pour des fils plus forts mais n'est pas démontable, d'où l'intérêt de la queue de rat.

Ces montages tournent très bien mais ils peuvent vriller (rarement)

Bas de ligne à 2 avançons et 1 traînard torsadés

bdl 2at + 1tt 2 - avril 2008

