

MONTAGE BAS DE LIGNE DISCRET A 3 AVANCONS FIXES SUR PERLES SIMPLES

bdl 3a discret - 1 - janv.2007

- Fixer un émerillon à agrafe ou une agrafe sur le corps de bas de ligne (fluorocarbone dia. 0.45) et le couper à 2.20 m.
- Fixer l'émerillon sur la règle de montage à la position "0".
- Faire un nœud simple à 49 cm de la base du bas de ligne
- Enfiler 2 perles de rocaille, une perle dia. 4.8 puis 2 perles de rocaille
- Faire un nœud simple, de telle façon que l'ensemble des perles présente un jeu de 5 mm environ.
- Reproduire les 3 opérations précédentes à 99 puis à 149 mm.
- Réaliser la boucle de fixation supérieure.
- Préparer 3 coupes de fluorocarbone (52 cm) pour réaliser les avançons et les fixer aux perles par un nœud de pendu.
- Eventuellement, enfiler un stop float et des perles de couleurs sur les avançons.
- Monter les hameçons.
- Déposer, à l'aide d'une aiguille, un point de colle sur les nœuds de pendu et sur les nœuds des hameçons.

COMPOSANTS NECESSAIRES

Fluorocarbone dia. 0.45 (ne pas descendre en dessous car les nœuds d'arrêt affaiblissent le bas de ligne)

Fluorocarbone dia. 0.22, 0.25 ou 0.30 suivant hameçons choisis.

3 hameçons 8, 6 ou 4

3 perles incolores dia. 4.8 (chez Pénélope / Guérande : "perle de rocaille 5/0 – cristal") ou à défaut 3 perles oeufs de saumon.

12 mini perles de rocaille incolores

Des Stop-floats et des perles de couleur, de rocaille ou autres (facultatif).

1 agrafe ou 1 émerillon à agrafe


Colle cyanoacrylate (Super Glue, Crazy Glue, Sader Glue,...)

Remarques: Ce montage est le plus économique que l'on puisse imaginer, il est quasi invisible et il correspond à la "mode" lancée par Denis Mourizard qui préconise la suppression des éléments métalliques sur les bas de lignes.

En outre, il est possible de réaliser des montages avec traînards en utilisant le même principe.

Bas de ligne discret à 3 avançons fixés sur perles simples

bdl 3a discret-2-janv.2007



les cotes de positionnement sont en cm