

MONTAGE DE BAS DE LIGNE AVEC ACCROCHE-APPATS ET TRAINARD COULISSANT

Gemini Pulley Clip (GPC)+ Cascade-Swivels Breakaway

1. Enfiler un émerillon à agrafe, une perle en caoutchouc et nouer un émerillon simple.
2. Positionner l'émerillon à agrafe à la position **0** de l'échelle.
3. Couper le bas de ligne à **200** cm sur l'échelle.
4. Positionner l'axe du 1^{er} CASC à **90** cm sur l'échelle, entre 2 perles fixées par mini-sleeves ou tout autre moyen. (attention au sens de montage !)
5. Positionner l'axe du 2^{ème} CASC à **138** cm sur l'échelle. (attention au sens de montage !)
6. Enfiler le stop float (ou une mini-sleeve) puis la perle du GPC.
7. Assembler le crochet du GPC avec son émerillon.
8. Enfiler le crochet du GPC, la mini-sleeve, l'entretoise rouge puis l'émerillon.
9. Faire la boucle de fixation et tendre le bas de ligne
10. Bloquer la sleeve du GPC en positionnant le creux du crochet à **184** cm après qu'il ait été tendu vers le bas.
11. Positionner le stop-float ou la mini-sleeve pour que la perle noire soit à 1 cm de la base du crochet (tendu).
12. Fixer le fil de l'avançon supérieur à l'émerillon cascade et le couper à une longueur correspondant au creux du crochet du GPC (tendu).
13. Enfiler un stop-float puis une perle* et monter l'hameçon en utilisant le minimum de fil.
14. Fixer le fil de l'avançon intermédiaire à l'émerillon cascade et le couper à une longueur correspondant au creux du crochet de l'émerillon cascade supérieur.
15. Enfiler un stop-float puis une perle* et monter l'hameçon en utilisant le minimum de fil.
16. Préparer un traînard en queue de rat (dia.04+03+026) et le couper à 2 cm du crochet de l'émerillon cascade inférieur.
17. Enfiler un stop-float puis une perle* et monter l'hameçon en utilisant le minimum de fil.
18. Eventuellement, coller les nœuds.

* les perles sont destinées à éviter le glissement des appâts lors du lancer.


COMPOSANTS NECESSAIRES:

- 1 kit GPC
- 2 cascade Swivels
- 2 émerillons simples
- 1 émerillon à agrafe
- 1 bille en caoutchouc dia. 6 mm
- 4 perles de positionnement pour les Cascade Swivels
- 3 perles rouges
- 3 stop floats Balzer en silicone pour fil 0.25 à 0.40
- 3 hameçons n°6 (ou autre)
- fluorocarbène dia. 0,26 + 0.30 + 0.40 +0.50

mars
2006

BAS DE LIGNE AVEC ACCROCHE-APPATS ET TRAINARD COULISSANT

bdlaatc - 2
mars 2006



Les cotes indiquées sont en cm et correspondent au positionnement des composants avant montage des avançons.